

<https://denik.od.ua/freebsd-ufs-change-partition>

```
gpart show da0
```

```
gpart recover da0 # якщо не бачить вільного місця на диску
```

```
# gpart show da0
=>      34  209715133  da0  GPT  (100G)
      34      128    1  freebsd-boot  (64k)
     162  98566016   2  freebsd-ufs   (47G)
    98566178 5242880   3  freebsd-swap  (2.5G)
    103809058 105906109   -  free -      (50G)
```

```
gpart delete -i 3 da0
gpart resize -i 2 da0
```

Изменить размер файловой системы После изменения разметки разделов, необходимо изменить размер файловой системы, утилита growfs.

```
growfs -y /dev/da0p2
```

И в заключение - обязательно проверьте диск на ошибки:

```
fsck -yf -t ufs /dev/da0p2
```

Посмотреть результаты:

```
# gpart show
=>      34  314572733  da0  GPT  (150G)
      34      128    1  freebsd-boot  (64k)
     162  314572605   2  freebsd-ufs   (150G)
```

```
# df -h
Filesystem      Size      Used      Avail Capacity  Mounted on
```

/dev/da0p2	145G	99G	34G	75%	/
devfs	1.0k	1.0k	0B	100%	/dev

```
df -h
gpart show
dd if=/dev/zero of=/swap.lg.swap bs=1M count=1024
chmod 0600 /swap.lg.swap
mdconfig -a -t vnode -f /swap.lg.swap -u 0
mdconfig -l -v
swapon /dev/md0
swapinfo -k
echo 'swapfile="/swap.lg.swap"' >> /etc/rc.conf
swapoff /dev/da0p3
swapinfo -k
gpart delete -i 3 da0
gpart resize -i 2 da0
gpart show
df -h
service growfs onestart
growfs /dev/da0p2
df -h
echo "md0 none swap sw,file=/swap.lg.swap 0 0" >> /etc/fstab
nano /etc/fstab
fsck -yf -t ufs /dev/da0p2
```

From:  
<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:  
<https://ndp.pp.ua/doku.php/freebsd/hddresize>

Last update: **14/10/2024 07:44**

