

<https://denik.od.ua/freebsd-ufs-change-partition>

```
gpart show da0
```

```
# gpart show da0
=>      34  209715133  da0  GPT  (100G)
      34      128    1  freebsd-boot  (64k)
     162  98566016    2  freebsd-ufs  (47G)
    98566178  5242880    3  freebsd-swap (2.5G)
   103809058 105906109    -  - free -  (50G)
```

```
gpart delete -i 3 da0
gpart resize -i 2 da0
```

Изменить размер файловой системы После изменения разметки разделов, необходимо изменить размер файловой системы, утилита growfs.

```
growfs -y /dev/da0p2
```

И в заключение - обязательно проверьте диск на ошибки:

```
fsck -yf -t ufs /dev/da0p2
```

Посмотреть результаты:

```
# gpart show ⇒ 34 314572733 da0 GPT (150G)
```

```
      34      128    1  freebsd-boot  (64k)
     162 314572605    2  freebsd-ufs  (150G)
```

```
# df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/da0p2 145G 99G 34G 75% / devfs 1.0k 1.0k 0B 100% /dev
```

```
df -h
gpart show
dd if=/dev/zero of=/swap.lg.swap bs=1M count=1024
```

```
chmod 0600 /swap.lg.swap
mdconfig -a -t vnode -f /swap.lg.swap -u 0
mdconfig -l -v
swapon /dev/md0
swapinfo -k
echo 'swapfile="/swap.lg.swap"' >> /etc/rc.conf
swapoff /dev/da0p3
swapinfo -k
gpart delete -i 3 da0
gpart resize -i 2 da0
gpart show
df -h
service growfs onestart
growfs /dev/da0p2
df -h
echo "md0 none swap sw,file=/swap.lg.swap 0 0" >> /etc/fstab
nano /etc/fstab
fsck -yf -t ufs /dev/da0p2
```

From:
<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:
<https://ndp.pp.ua/doku.php/freebsd/hddresize?rev=1678526791>

Last update: **11/03/2023 09:26**

